

Shopware-Plugin „Ersetzen des Sprachauswahlmenüs durch eine grafische Auswahl an Flaggen oder durch Textlinks“ Version 1.0.3 / 2.0.4

Dresden, 14.06.2017

Inhaltsverzeichnis

1. Installationsanleitung.....	2
2. Plugin-Konfiguration.....	2
2.1 Plugin aktiv.....	2
2.2 Aktuelle Sprache auswählbar.....	2
2.3 Modus des Sprachauswahlmenüs.....	2
2.4 Aussehen des grafischen Sprachauswahlmenüs.....	2
2.5 Lange ISO-Codes verwenden.....	2
2.6 ISO-Codes auch im Off-Canvas-Menü anzeigen.....	2
2.7 ISO-Code statt Shopnamen anzeigen.....	2
2.8 Breite des Bereichs in rem bei der Anzeige des Shopnamens.....	3
2.9 Flaggen anzeigen.....	3
2.10 Text anzeigen.....	3
2.11 Individuelle Sprachnamen je Sprachshop.....	3
3. Verfügbare Darstellungsmöglichkeiten.....	3
4. Hinterlegung eines eigenen Image Sprites für eigene Flaggen.....	7
5. Kontakt zum Hersteller.....	7

1. Installationsanleitung

Installieren Sie das Plugin ganz einfach über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen in der Plugin-Konfiguration vor.

Leeren Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, den Cache des Shops und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an.

2. Plugin-Konfiguration

2.1 Plugin aktiv

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das Plugin aktiv sein soll oder nicht. Diese Einstellung ist besonders bei Subshops relevant, falls Sie das Plugin nur bei einem Subshop aktivieren wollen.

2.2 Aktuelle Sprache auswählbar

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die aktuelle Sprache auswählbar sein soll oder nicht.

2.3 Modus des Sprachauswahlmenüs

Bei diesem Auswahlfeld können Sie den Modus des Sprachauswahlmenüs festlegen. Ihnen stehen dabei folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Flaggen nebeneinander darstellen
- Grafisches Sprachauswahlmenü.

2.4 Aussehen des grafischen Sprachauswahlmenüs

Bei diesem Auswahlfeld können Sie das Aussehen des grafischen Sprachauswahlmenüs festlegen. Ihnen stehen dabei folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Grafisches Sprachauswahlmenü mit Rahmen
- Grafisches Sprachauswahlmenü ohne Rahmen.

2.5 Lange ISO-Codes verwenden

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die langen ISO-Codes der Sprachen verwendet werden sollen oder nicht. Ihnen stehen dabei folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Ja - ohne Unterstrich
- Ja - mit Unterstrich
- Nein.

2.6 ISO-Codes auch im Off-Canvas-Menü anzeigen

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die ISO-Codes auch im Off-Canvas-Menü angezeigt werden sollen oder nicht.

2.7 ISO-Code statt Shopnamen anzeigen

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob statt des ISO-Sprachcodes der Shopname angezeigt werden soll oder nicht.

2.8 Breite des Bereichs in rem bei der Anzeige des Shopnamens

Bei diesem Eingabefeld können Sie die Breite des Bereichs in rem bei der Anzeige des Shopnamens eingeben, Kommawerte müssen mit Punkt getrennt werden.

2.9 Flaggen anzeigen

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Flaggen angezeigt werden sollen oder nicht.

2.10 Text anzeigen

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Texte angezeigt werden sollen oder nicht. Sie haben dabei die Auswahl, den Shopnamen aus "Einstellungen" -> "Grundeinstellungen" -> "Shopeinstellungen" -> "Shops" oder einen individuellen Sprachnamen aus dem Feld "Individuelle Sprachnamen je Sprachshop" der Plugin-Konfiguration zu nutzen. Ihnen stehen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Ja - Shopnamen nutzen
- Ja - Individuellen Sprachnamen nutzen
- Nein.


2.11 Individuelle Sprachnamen je Sprachshop

Bei diesem Textfeld können Sie für jeden Haupt-/Sprachshop einen individuellen Sprachnamen eingeben, die individuellen Sprachnamen müssen dabei mit einem senkrechten Strich (|) getrennt und in der Reihenfolge aufgelistet werden, wie die Sprachshops unter "Einstellungen" -> "Grundeinstellungen" -> "Shopeinstellungen" -> "Shops" aufgelistet sind. Bei einem Hauptshopnamen "Demoshop DE" und dem dazugehörigen englischen Sprachshopnamen "Demoshop EN" würde der Wert ohne Anführungszeichen "**Deutsch|Englisch**" lauten, damit im Frontend statt "Demoshop DE" "Deutsch" und statt "Demoshop EN" "Englisch" angezeigt wird.


3. Verfügbare Darstellungsmöglichkeiten

Folgende Darstellungsmöglichkeiten sind unter anderem derzeit möglich:


(1). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü" / Aussehen des grafischen Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü mit Rahmen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Ja" / Flaggen anzeigen: "Ja" / Text anzeigen: "Ja"




(2). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü" / Aussehen des grafischen Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü mit Rahmen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Ja" / Flaggen anzeigen: "Nein" / Text anzeigen: "Ja"




(3). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü" / Aussehen des grafischen Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü mit Rahmen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein" / Flaggen anzeigen: "Ja" / Text anzeigen: "Ja"




(4). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü" / Aussehen des grafischen Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü mit Rahmen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein" / Flaggen anzeigen: "Nein" / Text anzeigen: "Ja"




(5). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü" / Aussehen des grafischen Sprachauswahlmenüs: "Grafisches Sprachauswahlmenü mit Rahmen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein" / Flaggen anzeigen: "Ja" / Text anzeigen: "Nein"



(6). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Flaggen nebeneinander darstellen" / Flaggen anzeigen: "Ja" / Text anzeigen: "Nein"



(7). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Flaggen nebeneinander darstellen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Ja" / Flaggen anzeigen: "Ja" / Text anzeigen: "Ja"



(8). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Flaggen nebeneinander darstellen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Ja" / Flaggen anzeigen: "Nein" / Text anzeigen: "Ja"

DE · GB  Service/Hilfe ▾




(9). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Flaggen nebeneinander darstellen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein" / Flaggen anzeigen: "Ja" / Text anzeigen: "Ja"

 Demoshop ·  Englisch  Service/Hilfe ▾



(10). Modus des Sprachauswahlmenüs: "Flaggen nebeneinander darstellen" / ISO-Code statt Shopnamen anzeigen: "Nein" / Flaggen anzeigen: "Nein" / Text anzeigen: "Ja"

Demoshop · Englisch  Service/Hilfe ▾



4. Hinterlegung eines eigenen Image Sprites für eigene Flaggen

Um sich eigene, individuelle Flaggen - Icons anzeigen zu lassen, müssen Sie dazu ein eigenes, transparentes Bild (Image Sprite) mit Ihren Flaggen erstellen.

Wenn die einzelnen Flaggen - Icons beispielsweise eine Abmessung von 32 x 32 Pixel haben, müssen Sie ein neues, transparentes Bild mit der Abmessung 32 x 64 Pixel erstellen (32 Pixel breit, 64 Pixel hoch) und die beiden Icons untereinander platzieren (Deutsch - Icon oben, Englisch – Icon darunter). Anschließend müssen Sie das neue Bild beispielsweise mit dem Namen **ico-flags.png** abspeichern und es in den Ordner „img“ im Verzeichnis „themes/Frontend/EIGENES_THEME/frontend/_public/src/“ innerhalb ihres eigenen Themes ablegen.

Anschließend müssen Sie noch in einer eigenen LESS-Datei innerhalb Ihres eigenen Themes das neue Bild hinterlegen, beispielsweise über (2rem entsprechen den 32 Pixel):

```
.navigation-main .navigation--entry.navigation--entry--language .top-bar--language .language--flag {
  background-image: url("../img/ico-flags.png");
  height: 2rem;
  width: 2rem;
}

.language--flag.language--btn.de_DE {
  background-position: 0 0;
}

.language--flag.language--btn.en_GB {
  background-position: 0 -32px;
}
```

Dadurch, dass die Flaggen nicht wie im Standard von Shopware nur eine Abmessung von 11 x 11 Pixel haben, sondern 32 x 32 Pixel, müssen Sie die Hintergrundpositionen der Flaggen anpassen, beispielsweise für unser Beispiel über:

```
.language--btn.language--flag.de_DE {
  background-position: 0 0;
}

.language--btn.language--flag.en_GB {
  background-position: 0 -32px;
}
```

5. Kontakt zum Hersteller

Bei Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie mit uns folgendermaßen Kontakt aufnehmen:

scharfe media GmbH
Freiberger Straße 114
01159 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 4244 7022

E-Mail: shopware@scharfe-media.de